

# Thunderbird 2 und 3 eMailversand einrichten

Konfiguration "Mozilla Thunderbird" Mail Client Version 2 und 3

## Inhalt

1.0 Konfiguration Mozilla Thunderbird Version 2 .....	3
1.1 IMAP unverschlüsselt.....	3
2.0 Konfiguration Mozilla Thunderbird Version 3 .....	9
2.1 POP3 unverschlüsselt.....	9
2.2 SMTP unverschlüsselt .....	12
2.3 IMAP unverschlüsselt.....	14
2.4 SMTP unverschlüsselt .....	17
2.5 POP verschlüsselt.....	18
2.6 SMTP verschlüsselt .....	21
2.8 IMAP verschlüsselt .....	22

2.9 SMTP verschlüsselt .....	24
------------------------------	----

## 1.0 Konfiguration Mozilla Thunderbird Version 2


In dem folgenden Kapitel wird die Konfiguration von Mozilla Thunderbird in der Version 2 beschrieben. Da die Version 2 seitens Mozilla nicht mehr supportet wird, wird an dieser Stelle lediglich die Konfiguration via IMAP unverschlüsselt beschrieben. Es ist ratsam die aktuelle Version 3 von Thunderbird zu nutzen.

Die Version 2 ist unter dem folgenden Link frei aus dem Internet erhältlich:

<http://www.thunderbird-mail.de/wiki/Herunterladen>

### 1.1 IMAP unverschlüsselt

1. Aufruf des Konten Assistenten unter **Extras** -> **Konten**. Hier ist der Menüpunkt E-Mail-Konto auszuwählen und klicken Sie anschließend auf weiter.



2. Im nächsten Fenster geben Sie Ihren **Namen** sowie **E-Mail Adresse** ein.

Die Option „Ihr Name“ bezeichnet hierbei welcher Name innerhalb der E-Mail Adresse übermittelt wird und beim Empfänger zur Anzeige gebracht wird. Klicken Sie anschließend wieder auf die Option **weiter**.

Konten-Assistent

**Identität**

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Geben Sie den Namen an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll (zum Beispiel "Hermann Maier").

Ihr Name:

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").


E-Mail-Adresse:

< Zurück   Weiter >   Abbrechen


3. Das nächste Fenster befasst sich mit der Eingabe der „Serververbindung“. Hier stehen **POP3** sowie **IMAP** zur Auswahl

Das **Post Office Protocol** (POP) ist ein Übertragungs [protokoll](#) über welches ein [Client E-Mails](#) von einem [E-Mail-Server](#) abholen kann. POP3 ist in der Funktionalität sehr beschränkt und erlaubt nur das Auflisten, Abholen und Löschen von E-Mails am E-Mail-Server. Für weitere Funktionalitäten wie hierarchische Mailboxen direkt am Mailserver, Zugriff auf mehrere Mailboxen während einer Sitzung, Vorselektion der E-Mails, usw. müssen Protokolle wie [IMAP](#) verwendet werden


Als Posteingangsserver benutzen Sie bitte Ihren zuständigen Servernamen (hier: kerstin.webhoster.a  
g). Als Postausgangsserver geben Sie den Selbigen ein. Klicken Sie anschließend wieder auf **weiter**.



4. Im folgenden Fenster werden Sie aufgefordert Ihren Benutzernamen für Ihr zuständiges Postfach einzugeben. Dies setzt sich zusammen mit Ihrer **web**-Account Bezeichnung und dem Suffix **p** sowie einer fortlaufenden Zahl. Dies Postfach haben Sie bereits in Ihrer Confixx Oberfläche angelegt.



5. Im folgenden Fenster können Sie noch eine Konten-Bezeichnung angeben. Diese Bezeichnung ist frei wählbar. Diese Bezeichnung wird nach der Einrichtung innerhalb Ihrer Thunderbird Navigationsleiste angezeigt. Klicken Sie anschließend wieder auf die **weiter** Option.



6. Das letzte Fenster zeigt abschließend noch eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten an, bestätigen Sie dies mit **Fertigstellen**.

7. Als letzten Schritt gehen Sie wieder auf **Extras -> Konten** und wählen das gerade erstellte Konto aus. Unter der Option **Server-Einstellungen** können Sie ggf. die u.a. Optionen noch anpassen.

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) dialog box in Thunderbird. It is titled 'Server-Einstellungen' in a blue header. The 'Server-Typ' is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'kerstin.webhoster.ag', the 'Port' is '143', and the 'Standard' is '143'. The 'Benutzername' (Username) is 'web1143pl'. Under the 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication) section, 'Verschlüsselte Verbindung verwenden' (Use encrypted connection) is checked, with 'TLS, wenn möglich' (TLS, if possible) selected. 'Sichere Authentifizierung verwenden' (Use secure authentication) is unchecked. The 'Server-Einstellungen' (Server Settings) section includes: 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages when starting) checked; 'Alle 1 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages every 1 minute) checked; 'Beim Löschen einer Nachricht: In den Papierkorb verschieben' (When deleting a message: Move to trash) selected; 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (Clean up ("Expunge") the inbox when leaving) unchecked; and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (Empty trash when leaving) unchecked. An 'Erweitert...' (Advanced...) button is located at the bottom right.

## 2.0 Konfiguration Mozilla Thunderbird Version 3

Im folgenden Kapitel wird die Konfiguration der aktuellen Version 3 beschrieben. Es werden die verschiedenen Dienste un- sowie verschlüsselt in den Protokollen IMAP/POP3/SMTP dargestellt.

Die Version 3 ist unter dem folgenden Link frei aus dem Internet erhältlich:

<http://www.mozillamessaging.com/de/thunderbird/>

### 2.1 POP3 unverschlüsselt

Nach der Installation von Thunderbird wird das Programm automatisch mit dem folgenden Dialog gestartet:





Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:


Passwort speichern

Hier sind die u.a. Daten einzutragen:

**Ihr Name** Dies ist der Name, welcher bei einer Übermittlung einer Mail dem Empfänger angezeigt wird

**E-Mail-Adresse** Hier ist Ihre zuvor erstellte Mailadresse einzutragen

**Passwort** Passwort zum Mailkonto



Konto einrichten

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Bitte klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Es wird versucht automatisiert die Einstellungen zum POP3/SMTP Server aufzulösen (automatische Erkennung). Im folgenden Bildschirmenü ist der Protokolltyp **POP** auszuwählen und mit **Benutzer definierte Einstellungen** zu bestätigen.

## Thunderbird 2 und 3 eMailversand einrichten

30.09.2010, 14:54


---

Im folgenden Konfigurationsmenü sind die folgenden Parameter anzupassen:

**Server**  
anie.webhoster.ag


Ihr zuständiger Server in unserem Hause, z.B. mel

**Benutzername**                      Ihr zuständiger Benutzername zur Mailbox



## 2.2 SMTP unverschlüsselt

Der SMTP Server (Postausgangsserver) wird ebenfalls im gleichen Menü wie der Posteingangsserver konfiguriert.



Hier müssen die folgenden Daten modifiziert werden:

**Server**

Server in unserem Hause

Ihr zuständiger


**Authentifizierungsmethode**

Passwort, ungesichert übertragen

**Benutzername**

Mailbox

Ihr zuständiger Benutzername zur



## 2.3 IMAP unverschlüsselt

Nach der Installation von Thunderbird wird das Programm automatisch mit dem folgenden Dialog gestartet:

Hier sind die u.a. Daten einzutragen:

**Ihr Name**                      Dies ist der Name, welcher bei einer Übermittlung einer Mail dem Empfänger angezeigt wird

**E-Mail-Adresse**                      Hier ist Ihre zuvor erstellte Mailadresse einzutragen

**Passwort**                                      Passwort zum Mailkonto

## Thunderbird 2 und 3 eMailversand einrichten

30.09.2010, 14:54



Konto einrichten

Ihr Name: Ralf Kleine Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: ralf@dedicatedservers.de


Passwort: [redacted]

Passwort speichern

Abbrechen Weiter

Bitte klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Es wird versucht automatisiert die Einstellungen zum IMAP/SMTP Server aufzulösen (automatische Erkennung). Im folgenden Bildschirmenü ist der Protokolltyp **IMAP** auszuwählen und mit **Benutzerdefinierte Einstellungen** zu bestätigen.



Konto einrichten

Ihr Name: Ralf Kleine Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: ralf@dedicatedservers.de

Passwort: [redacted]

Passwort speichern [Neu beginnen](#)

**Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.**

Benutzername: ralf [Konfiguration erneut testen](#)

Posteingang-Server: dedicatedservers.de POP 110 Keine Verbindu... ▾

Postausgang-Server: dedicatedservers.de IMAP 25 Keine Verbindu... ▾

POP

[Benutzerdefinierte Einstellungen...](#) Abbrechen [Konto erstellen](#)


Im folgenden Konfigurationsmenü sind die folgenden Parameter anzupassen:

**Server**  
anie.webhoster.ag

Ihr zuständiger Server in unserem Hause, z.B. mel

## Benutzername

Ihr zuständiger Benutzername zur Mailbox



## 2.4 SMTP unverschlüsselt

Der SMTP Server (Postausgangsserver) wird ebenfalls im gleichen Menü wie der Posteingangsserver konfiguriert.

Hier müssen die folgenden Daten modifiziert werden:

### Server

Server in unserem Hause


Ihr zuständiger

### Authentifizierungsmethode

Passwort, ungesichert übertragen

**Benutzername**  
Mailbox

Ihr zuständiger Benutzername zur



## 2.5 POP verschlüsselt

Nach der Installation von Thunderbird wird das Programm automatisch mit dem folgenden Dialog gestartet:

Hier sind die u.a. Daten einzutragen:

**Ihr Name**  
angezeigt wird

Dies ist der Name, welcher bei einer Übermittlung einer Mail dem Empfänger

**E-Mail-Adresse**

Hier ist Ihre zuvor erstellte Mailadresse einzutragen

**Passwort**

Passwort zum Mailkonto



## Thunderbird 2 und 3 eMailversand einrichten

30.09.2010, 14:54



Konto einrichten

Ihr Name: Ralf Kleine Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: ralf@dedicatedservers.de


Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Abbrechen Weiter

Bitte klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Es wird versucht automatisiert die Einstellungen zum POP/SMTP Server aufzulösen (automatische Erkennung). Im folgenden Bildschirmenü ist der Protokolltyp **POP** auszuwählen und mit **Benutzerdefinierte Einstellungen** zu bestätigen.



Konto einrichten

Ihr Name: Ralf Kleine Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: ralf@dedicatedservers.de

Passwort: ●●●●●●●●

Passwort speichern

Neu beginnen

Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

Benutzername: web2p1

Posteingang-Server: melanie.webhoster.ag POP 995 SSL/TLS

Postausgang-Server: smtp.dedicatedservers SMTP 465 SSL/TLS

Benutzerdefinierte Einstellungen... Abbrechen Konto erstellen

Im folgenden Konfigurationsmenü sind die folgenden Parameter anzupassen:


**Server**  
anie.webhoster.ag

Ihr zuständiger Server in unserem Hause, z.B. mel

**Benutzername** Ihr zuständiger Benutzername zur Mailbox

**Verbindungssicherheit** SSL/TLS

**Authentifizierungsmethode** Passwort, normal



## 2.6 SMTP verschlüsselt

Der SMTP Server (Postausgangsserver) wird ebenfalls im gleichen Menü wie der Posteingangsserver konfiguriert.

Hier müssen die folgenden Daten modifiziert werden:

## Server

Server in unserem Hause

Ihr zuständiger


## Authentifizierungsmethode

Passwort, normal

## Benutzername

Mailbox

Ihr zuständiger Benutzername zur



## 2.8 IMAP verschlüsselt

Nach der Installation von Thunderbird wird das Programm automatisch mit dem folgenden Dialog gestartet:



Hier sind die u.a. Daten einzutragen:

**Ihr Name**                      Dies ist der Name, welcher bei einer Übermittlung einer Mail dem Empfänger angezeigt wird

**E-Mail-Adresse**                      Hier ist Ihre zuvor erstellte Mailadresse einzutragen

**Passwort**                                      Passwort zum Mailkonto

Bitte klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Es wird versucht automatisiert die Einstellungen zum IMAP/SMTP Server aufzulösen (automatische Erkennung). Im folgenden Bildschirmenü ist der Protokolltyp **IMAP** auszuwählen und mit **Benutzer definierte Einstellungen** zu bestätigen.


Im folgenden Konfigurationsmenü sind die folgenden Parameter anzupassen:

**Server** Ihr zuständiger Server in unserem Hause, z.B. melanie.webhoster.ag  
anie.webhoster.ag

**Benutzername** Ihr zuständiger Benutzername zur Mailbox

**Verbindungssicherheit** SSL/TLS

**Authentifizierungsmethode** Passwort, normal



## 2.9 SMTP verschlüsselt

Der SMTP Server (Postausgangsserver) wird ebenfalls im gleichen Menü wie der Posteingangsserver konfiguriert.

## Thunderbird 2 und 3 eMailversand einrichten

30.09.2010, 14:54

---

Hier müssen die folgenden Daten modifiziert werden:

### Server

Server in unserem Hause

Ihr zuständiger


### Authentifizierungsmethode

Passwort, normal

### Benutzername

Mailbox

Ihr zuständiger Benutzername zur



The screenshot shows the 'SMTP-Server' configuration dialog box. It is divided into two sections: 'Einstellungen' and 'Sicherheit und Authentifizierung'. In the 'Einstellungen' section, the 'Beschreibung' field contains 'Postausgangsserver', the 'Server' field contains 'melanie.webhoster.ag', and the 'Port' field contains '465' with 'Standard: 465' displayed next to it. In the 'Sicherheit und Authentifizierung' section, the 'Verbindungssicherheit' dropdown is set to 'SSL/TLS', the 'Authentifizierungsmethode' dropdown is set to 'Passwort, normal', and the 'Benutzername' field contains 'web2p1'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.