


Outlook 2010 Einrichtung eines IMAP Accounts mit gesicherter Kennwort--Authentifizierung


Outlook 2010


Einrichtung eines IMAP Accounts mit gesicherter Kennwort--Authentifizierung

1. Anlegen eines neuen IMAP Accounts




(Bild 1)

Klicken Sie im Outlook 2010 einfach im Menü  auf Datei / Informationen und wählen Sie in der rechten Spalte „Kontoeinstellungen“ aus.
Klicken Sie dann bei den eMaileinstellungen auf „Neu“



(Bild 2)

Jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Bitte wählen Sie dann E--Mail--Konto aus und klicken Sie auf „Weiter“.



(Bild 3)

Auf der folgenden Seite wählen Sie bitte „Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“ aus und klicken Sie auf „Weiter“

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten


Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter

(Bild 4)

Wählen Sie dann bitte Internet-E-Mail aus und klicken Sie auf „Weiter“



(Bild 5)

Geben Sie nun bitte Ihre Zugangsdaten und Serverdaten ein. Diese Informationen können Sie aus der eMail mit Ihren Logindaten entnehmen.

Wichtig ist die eMailadresse, Der Kontotyp (IMAP oder POP3) und der Posteingang und Ausgangsserver. Dieser muss der Servername sein.

Bitte geben Sie auch die Logindaten des Postfachs ein. Diese sind nicht die Selben, wie für das Login in die Administrationsoberfläche. Sie erhalten die Daten, wenn Sie ein Postfach in der Administrationsoberfläche angelegt haben. In diesem Beispiel ist es web1p2.

Klicken Sie dann bitte noch „Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich“ an und klicken Sie danach auf „Weitere Einstellungen“.

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach den
Informationen in diesem Fenster zu testen.
Auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung testen)

Kontoeinstellungen durch Klicken der
Schaltfläche "Weiter" testen


(Bild 6)

Bei den weiteren Einstellungen können Sie unter „Postausgangsserver“ folgende Einstellungen

vornehmen.

Klicken Sie bitte auf „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ und wählen Sie darunter „Anmelden mit“ aus und geben Sie dort noch einmal Ihre Postfach Logindaten ein.

Klicken Sie dann bitte noch auf „Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich“ an.




(Bild 7)

Klicken Sie dann bitte noch auf „Erweitert“.


Hier können Sie dann noch die unten angezeigten Einstellungen vornehmen. Bitte wählen

Sie als Verbindungstyp jeweils TLS aus und setzen Sie den SMTP Port von 25 auf 587.



(Bild 8)

Klicken Sie dann noch auf „Fertig stellen“, um die Einstellungen zu speichern.



(Bild 9)

Jetzt sollten Sie eine eMail versenden können.

ACHTUNG DIESE ANLEITUNG FUNKTIONIERT ERST AB DER OUTLOOK-VERSION 2007, ÄLTERE VERSIONEN UNTERSTÜTZEN KEIN TLS!!!